

Win11「高速スタートアップの解除して、フリーズ要因のクリア方法」


1. 画面下のアドレスバーに「こんと」と入力



2. 画面に「コントロールパネル」が出てくるので選択



3. 「コントロールパネル」画面から「ハードウェアとサウンド」を選択




Win11「高速スタートアップの解除して、フリーズ要因のクリア方法」

4. 「ハードウェアとサウンド」画面から「電源オプション」選択



5. 「電源プランの選択またはカスタマイズ」画面から「電源ボタンの動作を選択する」をクリック



Win11「高速スタートアップの解除して、フリーズ要因のクリア方法」

6 「電源ボタンの定義とパスワード保護の有効化」画面から「現在利用可能でない設定を変更する」をクリック

電源ボタンの定義とパスワード保護の有効化

コンピューターの電源設定を選択できます。このページの設定に対して行う変更は、お使いのすべての電源プランに適用されます。

 [現在利用可能でない設定を変更します](#) 

電源とスリープ ボタンの設定

 電源ボタンを押したときの動作: シャットダウン

 スリープ ボタンを押したときの動作: スリープ状態

シャットダウン設定

高速スタートアップを有効にする (推奨)
これにより、シャットダウン後の PC の起動時間が速くなります。再起動は影響を受けません。[詳細情報](#)

スリープ
電源メニューに表示されます。

休止状態
電源メニューに表示されます。

ロック
アカウントの画像メニューに表示されます。

7 「電源ボタンの定義とパスワード保護の有効化」画面から「 高速スタートアップを有効にする」の□を外す

電源ボタンの定義とパスワード保護の有効化

コンピューターの電源設定を選択できます。このページの設定に対して行う変更は、お使いのすべての電源プランに適用されます。

電源とスリープ ボタンの設定

 電源ボタンを押したときの動作: シャットダウン

 スリープ ボタンを押したときの動作: スリープ状態

シャットダウン設定

高速スタートアップを有効にする (推奨)
これにより、シャットダウン後の PC の起動時間が速くなります。再起動は影響を受けません。[詳細情報](#) 

休止状態
電源メニューに表示されます。

ロック
アカウントの画像メニューに表示されます。

8 「電源ボタンの定義とパスワード保護の有効化」画面から 「高速スタートアップを有効にする」の□を外したら

「変更の保存」を押して、終了

